

今回は「^{いち}ーページ」のホームページにしましょう

写真の枚数を増やすには、「<section> ～ </section>」をコピーして、増やして編集して下さい。


音声やビデオを埋め込むには、2ページ目から必要部分をコピーして下さい。


テンプレートになるホームページはいつでもダウンロード出来ます（WWW.）ので直接変更しても問題ありません。

ホームページから「WWW.zip」をダウンロードしてデスクトップに解凍して下さい。


解凍すると「WWW」フォルダーの中には下記の様に「AudioVideo」「css」「img」の三つのフォルダーと「index.html」「next.html」の二つの html ファイルがあります。

フォルダー・ファイルの名前は必ず半角の英語数字である必要があり、大文字小文字は区別されます。名前を付けるときには注意が必要です。




ファイル名の前に  マークが付いていますが、html ファイルの既定のアプリが edge という事を示しています。index.html を W クリックすると edge が立ち上がって index.html を表示します。あなたの既定のアプリは chrome ですか？

また「AudioVideo」フォルダーの中には6つの mp3 ファイルと一つの mp4 ファイルがあります。使用しているのは music01.mp3 で music02.mp3 ～ music11.mp3 の5つの曲は予備です。また video01.mp4 は使用しています。



「css」フォルダーの中には三つの css ファイルがあります。3つの css の効果は、実際に実装して別途検討します。**HTML** がホームページの本体を表し、**css** が文章の形を決めます。



「img」フォルダーには五つの png ファイルがあります。favicon.png はブラウザのタブに表示されるアイコン画像です。本来なら favicon.ico にすべきでしょうが、これでも表示されます。master.png はあなたを表す何かでも…、css で丸くトリミングされます。本文に載せる写真は下記のように photo1.png ～と番号を変えると良いでしょう。jpg ファイルの時は本文の拡張子も .jpg に変更してください。



同じ index.html をブラウザーで表示（写真も表示）されるページと、メモ帳で表示（文字だけ）されるページを別途リンクしておきました。対応する場所が想像できると思います。テンプレートページをメモ帳で自分用に編集して、自分のホームページを作成してください。